


Pixload version 1.77 (by Pixel Art Asc.)



DESCRIPTION :


Cette petite barre AREXX sert à lancer un logiciel et/ou script en cliquant sur le dessin affiché dans la barre. Un effet de relief permet de visualiser le logiciel sélectionné et une bulle d'aide indique le nom du programme. Trois fichiers d'aide sont disponibles (GUIDE, HTML et PDF).

Nouveaux : Pixload affiche une fenêtre indiquant le lancement du programme choisi

PRINCIPE :

C'est une fenêtre sans bord avec des boutons dans lesquels sont insérés des dessins. Chaque clic sur le bouton/dessin lance une ligne de commande qui à son tour lance un programme. Le tout se fait en AREXX grâce à RXMUI et MUI pour l'aspect graphique. Tout est paramétrable via MUI (couleurs, taille, etc...) depuis la barre elle-même via le bouton droit de la souris.

INSTALLATION :



Cliquer juste sur "Install-Pixload" (vous devez avoir le programme INSTALLER dans votre répertoire C)

De plus, il faut installer et/ou lancer sur votre poste AVANT :

- MUI (version 3.8) à installer en premier
- RXMUI (version 27.x ou plus SEULEMENT - freeware sur <http://web.tiscalinet.it/amiga/rxmui>)
- REXXmast (Commande dans le répertoire "system" du Workbench pour lancer des programmes AREXX)

CONFIGURATION :



Il y a plusieurs éléments à configurer :

- Les icônes (ce sont des petits dessins au format IFF). Ils se trouvent dans le répertoire Pixload/icones et sont numérotés. Vous pouvez les changer, il faut simplement respecter l'ordre des numéros. Attention, la première couleur de leur palette respective sera TRANSPARENTE !!!
- Mui (facultatif, mais jeter un oeil sur la documentation du logiciel)
La configuration MUI est disponible dans la barre via le menu contextuel
(Le fichier de préférences (Pixload.1.prefs), se trouve sur : SYS:prefs/env-archive/mui et RAM:Env/mui)
- Pixload via Pixload-Prefs qui lance le programme de configuration.
(n'hésitez pas à consulter les bulles d'aide du logiciel)
 - Cliquer sur Pixload-Prefs dans le répertoire PREFS
 - Indiquer si vous voulez la barre à l'horizontale ou non
 - Indiquer si vous voulez du son ou pas
 - Indiquer le nombre d'icônes
 - Indiquer pour chaque ligne, le chemin du programme et le contenu de la bulle d'aide
 - Indiquer le son que vous voulez entendre à chaque lancement du programme choisi et tester-le
- Le bouton après l'icône indique le lancement d'un programme (par défaut) ou d'un script (bouton enfoncé)

Exemple :

- pour lancer DOPUS, ne pas cocher l'option
- pour lancer un fichier de commande : "lha x -x ram: etc..... " comme sous CLI, cocher l'option

C'est tout !!! , l'aspect graphique se règle via le bouton droit de la souris (MUI).

AUTEURS :

Ce tout petit programme a été conçu en Arexx et RXMui par Pixel Art.
Rmxui a été conçu par : Alfonso Ranieri - <http://web.tiscalinet.it/amiga>

(Merci à Polymère, Bernd Gollesch et surtout Alfonso Ranieri)

DISTRIBUTION : GRATUITE

TESTS :

Machines de test :

- A1260, Roms 3.0 et OS 3.0, carte graphique sous Picasso96, en 800x600 24 bits
- A1260, Roms 3.1 et OS 3.9, carte graphique sous Picasso96, en 1024x768 en 16bits
- A1260, Roms 3.1 et OS 3.9, (BB 2), carte graphique sous Picasso96, en 800x600 24 bits
- A1400, Roms 3.1 et OS 3.9, carte graphique sous Cybergraphx V4 en 1120x832 en 16 bits

Merci à Mrs Bérengué, l'association Triple A, Mr Halvadjian, Adelphe Bachelet

A VENIR :

- Le Drag and Drop, si c'est vraiment possible et vos suggestions

ERREUR :

Le message d'erreur peut se produire : "Arithmetic conversion error" ou "Speedbar"

Cela signifie :

- L'un des dessins n'a pas été trouvé (mauvais numéro)
- Un chemin d'accès défini dans le fichier Pixload, n'est pas correct
- Il manque un " ou ' ou) dans une ligne de commande
- Vous avez une ancienne version de RXMUI

Une mise à jour de RXMUI corrige ce défaut : [Http://web.tiscalinet.it/amiga/rxmui](http://web.tiscalinet.it/amiga/rxmui)